

FiLiS Siedlung – Server zu Server

Sehr geehrter Kunde,

hier die nötigen Informationen zur Umsiedelung der Lizenz/Filis. Folgende Schritte sind zu beachten:

- Die FiLiS-Lizenzverwaltung auf dem neuen Server installieren (Download-Link unten)


Zum Zeitpunkt der Umstellung:

- Success7.1 auf den Clients installieren (Link unten)
- Die FiLiS Lizenzverwaltung am alten Server starten und mit „Datei / Backup / Einstellungen sichern“ die Benutzerdaten speichern
- Die Lizenz unter Menüpunkt „Transaktionen“ zurückgeben
- Am neuen Server die Lizenz wieder abholen (Lizenz-Zugangsdaten werden benötigt)
- Die gespeicherte .XML Datei in der FiLiS-Lizenzverwaltung unter „Datei / Backup / Sicherung wiederherstellen“ laden (FiLiS Verwaltung beendet sich automatisch nach dem Import)
- Im AUER Lizenzmanager auf den Geräten auf denen AUER Success läuft mit Hilfe des Lizenzmanagers den neuen Servernamen angeben
 - Hier ggf. die Batch Datei ausführen (Nur verwenden, wenn mehrere Rechner gleichzeitig umgestellt werden sollen). Mit dem AslCmdBuilder den Befehl generieren und dies in einem Batch einbauen.

HINWEIS: Wenn auf dem Server die FiLiS-Version 1.8.0 oder höher installiert worden ist, muss zwingend die Mindestversion Success.7 (Build 048) oder höher installiert werden auf den Clients. Dieser enthält den Auer Lizenzmanager 1.8 welcher mit dem neuen FiLiS kommunizieren kann!

- Danach die Success-Projektdateien vom alten Server auf dem neuen Server kopieren und im Success die Pfade anpassen, falls das Netzlaufwerk einen anderen Buchstaben hat.

Im Lizenzmanager kann auch händisch der neue Server eingegeben werden. Im Auer Lizenzmanager unter Extras->Optionen den neuen Server eingeben.



Optionen

Bitte wählen Sie den entsprechenden Lizenzserver

AUER Lizenzserver (Standard)
Als Lizenzpool wird der AUER-Lizenzserver verwendet. Die Kommunikation mit dem Lizenzpool erfolgt online oder per Mail. Abgerufene Lizenzen sind lokal gespeichert.
Adresse: LAN-Einstellungen...

Unternehmens-Lizenzserver "FiLiS"
Es existiert ein eigener Lizenzserver im Unternehmen auf dem die Lizenzen für diesen Rechner verwaltet werden. Lizenzen werden für die Zeit der Verwendung vom FiLiS abgerufen.
Filis Name/IP:

Verbindung testen OK Abbrechen

FiLis Siedlung – Server zu Server

Download-Link:

AUER Success7.1:

https://download.nemetschek-auer.at/Version 7.1/Success/Web_Setup/Success_71.exe

AUER MSI Ausrollung:

<https://download.nemetschek-auer.at/Version 7.1/Software-Verteilung/>

AUER FiLiS-Verwaltungsprogramm:

https://download.nemetschek-auer.at/Version 7.1/Lizenzsystem/Filis/Auer_Filis.exe

AslCmdBuilder:

<https://download.nemetschek-auer.at/Version%20.7/Software-Verteilung/AslCmdBuilder/>

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Support-Team – AUER und NEVARIS Build

NEVARIS Bausoftware GmbH

A NEMETSCHKE COMPANY

Aubergstraße 15 | A-5161 Elixhausen

Fax: +43 (662) 890800 – 511

E-Mail: support.build@nevaris.com | Web: www.nevaris.com | www.bausoftware.com

Telefonisch erreichen Sie uns:

Mo-Do 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 (Kein Wartungsvertrag 14:00 - 17:00)

Fr 08:00 - 12:00

Wartungsvertrag **Österreich** +43 (662) 890 800-8

Wartungsvertrag **Deutschland** +49 (721) 97055 240

Kein Wartungsvertrag **Österreich** +43 900 94 00 17 (1,09 EUR/Min.)

Kein Wartungsvertrag **Deutschland** +49 900 523 978 776 78 (2,00 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunktarife können abweichen)